

DEKONTAMINACJA FUNKCJONARIUSZY FORMACJI UZBROJONYCH


Każdy funkcjonariusz opuszczający strefę I traktowany jest jako skażony i musi zostać poddany dekontaminacji. Za skażone uznaje się jego ubranie, środki ochrony oraz wyposażenie indywidualne, w tym broń palną.

Realizacja zadań podczas prowadzenia dekontaminacji uzbrojonych funkcjonariuszy odbywa się na zasadach opisanych w załączniku nr 3 z tą różnicą, że wejście na ścieżkę dekontaminacyjną należy poprzedzić strefą zdejmowania i zabezpieczenia uzbrojenia.



Rys. 1. Schemat kierunku ścieżki dekontaminacyjnej funkcjonariuszy formacji uzbrojonych.

Organizacja strefy zdejmowania i zabezpieczenia uzbrojenia.



Fot. 1. Strefa zdejmowania i zabezpieczenia uzbrojenia w praktyce.

W trakcie zdawania uzbrojenia do dekontaminacji funkcjonariusz z formacji uzbrojonej jest zobowiązany do:

- 1) odłączenia magazynku lub rozładowania broni palnej długiej,
- 2) sprawdzenia rozładowania broni palnej i oddania strzału kontrolnego w kierunku kulochwytu,
- 3) zabezpieczenia broni palnej,
- 4) rozładowania amunicji z magazynków.

Improwizowany kulochwyt można wykonać z bębna, pojemnika wypełnionego sorbentem, matami sorbcyjnymi i/lub wodą. Pojemnik (jeśli to możliwe) może być częściowo zakopany w ziemi pod kątem ok. 45°. Grubość warstwy pochłaniającej uzgodnij z dowódcą formacji uzbrojonej.



Fot. 2. Improwizowany kulochwyt.

Pierwszym etapem dekontaminacji funkcjonariusza jest rozładowanie broni, oddanie strzału kontrolnego i potwierdzenie, że podejmowane czynności dekontaminacyjne będą bezpieczne. Funkcjonariusz rozładowując broń palną powinien umieścić wszystkie jej elementy w wyznaczonym pojemniku, tj.: broń palną, magazynek, amunicję z magazynku oraz z komory nabojojowej.



Fot. 3. Przykładowe rozładowanie broni palnej.

Posiadacze legalnej broni palnej, a w szczególności funkcjonariusze służb uzbrojonych, zobowiązani są, aby broń palna i amunicja nie dostała się w ręce osób nieuprawnionych. Niektóre formacje uzbrojone do celów zabezpieczenia broni poddawanej procesowi dekontaminacji stosują zamykane na klucz zabezpieczenia.



Fot. 4. Przykład zabezpieczonej broni.

Sposób zabezpieczenia broni w trakcie dekontaminacji indywidualnie określa każda z formacji uzbrojonych.

W kolejnej części strefy zdawane są środki łączności, hełm oraz zdejmowana jest taktyczna kamizelka kuloodporna.

Podczas usuwania należy zachować ostrożność, aby nie aktywować żadnego wyposażenia.

Przykładowe postępowanie przy zdejmowaniu wyposażenia osobistego funkcjonariusza służb uzbrojonych.

1. Podnieść przedni fartuch z zasobnikami (rzepy).



2. Odczepić lewy fartuch (do tyłu).



3. Odczepić prawy fartuch (do tyłu).



4. Boczne fartuchy odczepione.



5. Opuścić przedni fartuch z zasobnikami.



6. Podnieść całą przednią część kamizelki do góry.



7. Przednia część kamizelki w górze.



8. Odpiąć wewnętrzny pas (rzep).



9. Zdejmowanie w przypadku **braku** maski pełnotwarzowej.



Przy **obecności** maski pełnotwarzowej kamizelkę taktyczną należy zdjąć od strony pleców przy pochylonym do przodu funkcjonariuszu. Podczas zdejmowania konieczna głośna i **wyraźna** współpraca pomiędzy rozbieranym i rozbierającym w celu wzajemnego instruktażu.

Po usunięciu oprządzenia funkcjonariusz przechodzi na właściwą ścieżkę dekontaminacyjną.



Fot. 5. Zdejmowanie wyposażenia osobistego funkcjonariuszy służb uzbrojonych w trakcie dekontaminacji.

Broń umieszczona w skrzyni transportowej lub szczelnym bębnie zostaje zapakowana i zabezpieczona przez wyznaczonego funkcjonariusza.



Fot. 6. Zabezpieczenie skontaminowanej broni palnej podczas dekontaminacji funkcjonariuszy służb uzbrojonych.