



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
w TORUNIU**

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń  
tel. (056) 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax (056) 62 222 47  
e-mail: psse.torun@pis.gov.pl www.torun.psse.gov.pl

Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby pobierające próbki do badań oraz osoby dostarczające lub przesyłające te próbki do Laboratorium.

**1. Materiał: Kał do badań mikrobiologicznych**

a) metody pobierania:

- w warunkach szpitalnych kał powinien być oddany do wyjałowionego basenu lub pieluchy (u dzieci).
- w warunkach domowych do dokładnie umytego i wygotowanego lub wyparzonego naczynia.

W przypadku **badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (nosicielstwo)**: ze świeżo oddanego kału za pomocą wymazówki pobrać próbkę kału z kilku miejsc tak, aby materiał był widoczny na całej powierzchni wacika, wprowadzić wymazówkę do próbki z podłożem transportowym, szczelnie zamknąć podpisać imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania oraz kierunkiem badania.

Uwaga: próbka powinna być pobrana przed zastosowaniem antybiotyków.

b) przesyłanie/transport materiału do badań sanitarno - epidemiologicznych do Laboratorium:

- kał na wymazówce w podłożu transportowym powinien być dostarczony do Laboratorium w ciągu 24 godzin (przechowywany w temperaturze otoczenia).
- próbki, które nie mogą być dostarczone w ciągu 24 godzin należy zabezpieczyć do czasu transportu w chłodni (o temp. 4-7° C) i dostarczyć maksymalnie do 72 godzin. Jeżeli transport trwa dłużej, próbki należy umieścić w pojemniku transportowym z płynem konserwującym i dostarczyć zabezpieczone przed wyciekami do Laboratorium.

c) do każdej próbki należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zlecenie na badanie”, który wraz z wymazówką (badania do celów sanitarno – epidemiologicznych) lub jałowym pojemnikiem transportowym (badania diagnostyczne osób chorych) można otrzymać bezpłatnie w Punkcie Przyjmowania Próbek w Laboratorium PSSE w Toruniu, przy ulicy Kopernika 9.

W przypadku badania prywatnego pacjent ponosi koszt badania zgodnie z cennikiem.

Dla Jednostek mających z PSSE umowy na badania, druk „Zlecenie na badanie” powinien zawierać oprócz danych pacjenta (nazwisko i imię, wiek, adres, PESEL) **pieczętkę zlecniodawcy**, a w przypadku badań diagnostycznych także **pieczętkę lekarza kierującego na badanie**.

**Uwaga:** Każdy pacjent dostarczający do Laboratorium próbkę indywidualnie jest wcześniej ustnie informowany w Punkcie Przyjmowania Próbek przez osoby wydające pojemnik transportowy, o sposobie pobrania i przesyłania materiału do badania.

Próbki od osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek **Salmonella i Shigella** tzw. próbki „brązowe” pobiera się trzykrotnie, w trzech kolejno następujących po sobie dniach (Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191; Dz. U. z 2013r., poz. 947 ze zm).



AB 583

**Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu**

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń  
tel. (056) 653 93 76 do 78, fax (056) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl

**Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583  
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji  
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005**